Sparkasse Mittelholstein

Online-Banking Business Pro "Schritt-für Schritt"

Erste bzw. einmalige Einrichtung der Stammdaten

Generelle Hinweise zur Einrichtung

(j) ?

ftraggebei

Neuer Auftraggeber

* Pllichtfelr

Über den (i)-Button neben der Masken-Überschrift finden Sie das Glossar mit Begriffserklärungen. Weitere Erklärungen für Feldeingaben etc. sind durch die (?)-Button aufrufbar.

Bankzugänge Tei Hinweise zeigen Die Ersteinrichtung wird über die Reiternavigation schrittweise durchlaufen. Im oberen Bereich werden dauerhaft Hinweise zur Einrichtung angezeigt, die oben rechts über die Schaltfläche "**Hinweise zeigen**" eingeblendet werden können.

1. Rufen Sie die EBICS Administration unter Administration > EBICS > EBICS-Stammdaten > Auftraggeber auf.

CM Sanitäranlagen GmbH

Hainbuchenweg 1 44339 Dortmund DE - DEUTSCHLAND



Name* Test-Sparkasse 421 Neitzahl* TESTDETT421/94059421

e* EUSIDG41

Kunden-ID* (K0213491)

Abbrechen

2. Geben Sie die Daten der eigenen Firma als Auftraggeber ein. (Pflichteingabe)

Neuer EBICS-Bankzugang Bitte gleichen Sie automatisch eingesetzte Angaben, sofern ve ENICS Vertrag ab.

3. Richten Sie die Daten zum Bankzugang ein. Die dafür benötigten Daten finden Sie auf dem Bankparameterblatt. (s. Kunden-Checkliste OBB Pro)

-

	rmics un. * https://siO1a.ebics.sparkasse- banking.de/ebics.web/ebics.web Noch 192 Zeichen
Abbrechen	Bankschlüssel
EBICS-Teilnehmer hinzufügen	Nachdem Sie einen technischen oder Ihren eigenen EBICS-Itelinehmer für diesen Sanizugang Initiali siert haben, können Sie hier die Baskschlüssel abholen, Zusktzich können EBICS-Teilnehmer ohne Administrationsrechte die Bankschlüssel auf der Seite "Maine EBICS-Teilnehmer" abholen.
EBICS-Teilnehmer-ID* F0210048	
Als technischen Teilnehmer verwenden	4. Legen Sie Ihren ersten EBICS-Teilnehmer über
Berechtigung* Einzeln (E)	"Hinzufügen" an. Die dafür benötigen Informationen
Nutzer Firmenkundenportal* Meier, Carsten	entnehmen Sie dem Bankparameterblatt.
Hinzufügen	

5. Warten Sie bitte auf die Freigabe durch das Kreditinstitut.



anks	hlü	sse	lat	oho	len											
itte prüfei urden.	n Sie, c	h die	ange	zeigt	len W	orta i	denar	n ents	prech	nen, o	lia Ib	ten vi	on ihi	ne Ba	nk m	tgateil
/erschl	üsse	lun	gss	chli	üss(el										
E002	СВ	6B	52	A5	AF	6A	22	ZF	FÅ	2E	0C	ZE	40	41	20	9A
	18	73	70	£9	20	CB	96	88	AS	67	DF	40	11	40	58	40
Authen	tifika	itio	nss	chli	isse	al										
X002	69	ED	DE	re	BB	C8	95	30	77	2C	29	3E	2A	00	77	E4
								100	1.00	2.00		1.11	Tee:	100	20	100

6. Nach der Initialisierung und Freischaltung des ersten Teilnehmers (s. Anleitung "Mein EBICS-Teilnehmer") können Sie die Bankschlüssel mit "OK" abholen.

7. Nach der Einrichtung und Freischaltung des ersten Teilnehmers können Sie alle weiteren Teilnehmer und Konten (nur Fremdbankkonten) direkt vom ELKO-Bankrechner über die Auswahl "Kundendaten aktualisieren" abholen.

g			×
e einen Rundruf ein, um Kontoau en	szüge oder Vormerkposten au	utomatisiert abzurufen.	
Bankzugänge	Teilnehmer	Konten	Rundrufe
-		+ Neu Ku	() ndendaten aktualisieren
		-	
	g a einen Rundruf ein, um Kontosau an Bankzugänge	g e einen Rundruf ein, um Kontoauszüge oder Vormerliposten al an Bankzugänge Felbakmer	g e einen Rundruf ein, um Kontoausztöge oder Vormerkposten automatisiert abburufen. an Bankzugänge <u>Teilbankmer</u> Konten Teilbankmer <u>Konten</u>



8. Auf dem Reiter "Konten" verknüpfen Sie die eingebundenen Konten mit einem Auftraggeber.

9. Unter dem Reiter "Rundrufe" können Sie den Abruf von Dateien / Umsätzen einrichten.





HABEN SIE NOCH FRAGEN? Wir sind gerne für Sie da.

Unseren telefonischen Support erreichen Sie zu unseren üblichen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 – 18:00 Uhr oder per E-Mail unter <u>bc-service@spk-mittelholstein.de</u>.

Weitere Informationen erhalten Sie außerdem unter www.spk-mittelholstein.de.

Stand: Mai 2023